


WebPilot エディタ 初期導入マニュアル


初期設定をする

初めて使用する場合に次の設定を行ってください。

- インターネット接続ができるパソコンに、添付のUSB キーを挿します。
→自動で Web ブラウザーが起動し、ライセンス設定画面が表示されます。




- [エントリーコード] を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。
[エントリーコード] は、同梱の【エントリーコード案内】に記載されています。



- [サービス名] に間違いがないことを確認し、[次へ] ボタンをクリックします。




- 約款をご覧いただき、同意いただける場合は、[同意する] ボタンをクリックします。




この度は Web Pilot エディタをお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
これからご利用いただくにあたり、本紙の手順にしたがって設定してください。

- [シリアル NO] を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。
[シリアル NO] は、【ご利用期間パック】に同梱の【シリアル NO のご案内】に記載されています。



- [USBKey 情報] と [お客様情報] を入力し、[確認] ボタンをクリックします。



- 内容を確認し、[登録] ボタンをクリックします。




- これでライセンス登録は完了です。
[サービスへ移動] をクリックします。



裏面へお進みください。

- ⑨ サービスを利用するウェブサイトのドメイン (http:// から始まるアドレス (URL)) を入力し、[確認] ボタンをクリックします。



※インターネットサービスプロバイダーなど、レンタルサーバーにホームページを設置の場合は、レンタルしているフォルダ領域まで指定してください。
例) www.iowp.jp のサーバーの「iodemo」にホームページ設置領域を借りている場合 ⇒ www.iowp.jp/iodemo/


- ⑩ 登録サイトを確認し、[登録] ボタンをクリックします。



- ⑪ [ログイン画面へ移動] をクリックします。




- ⑫ お持ちのホームページの素材が保存されているサーバーへ、ファイル転送 (FTP) する際に必要な [FTP ログイン ID] と [FTP パスワード] を入力し、[LOGIN] ボタンをクリックします。



※このとき入力する ID とパスワードは、編集するホームページのコンテンツを保存している Web サーバーの「FTP ログイン」用のものをご入力ください。
現在、ホームページを更新する際に FTP ソフトをご利用の場合は、FTP ソフトに設定している、「ID」と「パスワード」をご利用ください。
不明の場合は、お使いの Web サーバーの管理者にお問い合わせください。

- ⑬ 管理画面のファイルのアイコンをクリックし、[編集] ボタンをクリックすると、ページの編集ができます。



こんな時には Q&A

Q1 ログインできない

A

対処

[詳細設定を表示] をクリックし、[ホームページ設置場所] を設定変更してください。

●ホームページ設置場所とは?

編集したい Web コンテンツのトップページが保存されているフォルダです。

FTP ソフトなどで接続した際に最初にアクセスするフォルダを入力してください。分からない場合は Web サーバーの管理者へ「FTP 内のホームページを設置する場所のパス」という形でお問い合わせください。

例) [/] [/html/] [/http/] [/www/] [/htdocs/] [/httpdocs/] [/public/] [/public_html/] など



Q2 編集方法がわからない

A

対処

Web パイロットエディタの機能マニュアルをご覧ください。

Web パイロットエディタホームページ『サポート』ページ

⇒ <http://www.iowp.jp/editor/support/>

お問い合わせ

◆「Web パイロットエディタ」ホームページ <http://www.iowp.jp/editor/>

◆お問い合わせ窓口

TEL 0120-934-410

(月～金曜日 (祝・祭日・弊社休業日を除く) 10時～12時、13時～17時)

※フリーコールが利用できない場合 076-260-3608